

FAQs: Track & Field 3

Timing Client & FinishLynx Live-Data

Um laufende Zeit und Live-Ergebnisse von der FinishLynx-Software an den Timing Client übertragen zu können, müssen Sie in der FinishLynx-Software eine neue „Anzeigetafel“ einrichten.

Basis dieser „Tafel“ ist die Datei „[Seltec_All.lss](#)“. In ihr sind die Parameter hinterlegt, die festlegen, wie Zeit und Ergebnisse an den TiC übermittelt werden.


Speichern Sie die Datei an den selben Ort, an dem auch die anderen LSS-Dateien Ihrer Lynx-Installation abgelegt sind.

Die „Tafel“ können Sie nun auf zwei verschiedene Arten ansprechen.

Entweder über eine serielle Verbindung zwischen Auswerte- und TiC-Rechner oder aber - wenn Sie über das entsprechende Plugin verfügen - über den Network Com Port der Lynx-Software.

Bei Verwendung einer seriellen Verbindung müssen beide Rechner mit einem Nullmodemkabel verbunden sein, der entsprechende Com-Port muss in der Software passend ausgewählt sein.

Im Timing Client wird diese Einstellung unter „Geräte“ vorgenommen. Wählen Sie „





Verfügbare Geräte (von hier ziehen)

Alge D-Line Livetime

Alge OPTic

Alge OPTic (Legacy) Livedata

Alge OPTic.Net (XML)

Alge OPTic.Net Versatile Livedata

Alge Start Judge 1 (Printer)

Alge Start Judge 2

Alge WS2 (D-Line) Livewind

Finishlynx

Finishlynx Livedata

FinishLynx Livetime

Omega Gemini Livetime

Omega Gemini Livewind

Omega Scan'O'Vision Star

Omega Scan'O'Vision Star Livedata

Omega Scan'O'Vision Star Reaction Times

Sauter Livewind

Seltec DisplayBoard

Sportronic (Files)

Verwendete Geräte (hier ablegen)

DiBo

Finishlynx

Finishlynx Livedata

FinishLynx Livetime

Einstellungen zum Gerät

Gerät:

FinishLynx Livetime

Name:

FinishLynx Livetime

Verbindung:

☐ verwende Legacy Serial

Layer

Seriell

Port

COM10

Baud Rate

9600

Daten Bits

8

Stop Bits

One

Handshake

None

Optionen

Allgemein | Wettbewerb | Bild | Ergebnisse | Datenbank | Externe Anzeige | Windmessung | Rund < >

Externe Anzeige Status

Externe Anzeige	deaktiviert	Neu Löschen
Externe Anzeige	deaktiviert	
TiC	aktiv	

Skript: Name:

Zeichensatz: ☒ Einzel-Byte ☐ Unicode ☐ Systemintern

Serielle Schnittstelle: Baud

Daten bits Parität Stop bits

Laufende Zeit: ☐ Aus ☒ Normal ☐ Unbearbeitet Optionen:

Pausenzeit Verschiebung

Lichtschranke ☐ Zw. Zeit ☐ bei Aufnahme ☒ Ziel ☒ bei Aufnahme

Ergebnisse: ☐ Aus ☒ Auto ☐ Manuell Optionen:

☒ Seitenwechsel: Zeilen Max Zeit

Genauigkeit: ☐ Minuten als Sekunden

Ok Abbrechen

Ob die Übergabe der laufenden Zeit an den TiC funktioniert, können Sie auch ohne angeschlossene Kamera überprüfen:


Einfach die Tageszeit ausgeben. Diese wird dann im „Live Timing“ Fenster des TiC angezeigt.

Last update:

22.02.2020

09:50

taf3_faq_timingclient_lynx_live https://wiki.seltec-sports.net/doku.php?id=taf3_faq_timingclient_lynx_live&rev=1582365043



— Dirk Wagner 22.02.2020 10:43

From:

<https://wiki.seltec-sports.net/> -

Permanent link:

https://wiki.seltec-sports.net/doku.php?id=taf3_faq_timingclient_lynx_live&rev=1582365043

Last update: **22.02.2020 09:50**

