



FAQs: Track & Field

Einsatz des Liveservers

Den Seltec Liveserver gibt es zwar schon relativ lange, für das „breite Publikum“ ist er aber erst seit Version 2 verfügbar.

Bei großen Wettkämpfen mit TV-Produktion, Info-System und Live-Internet ist der Liveserver die Schnittstelle zwischen den Systemen: Hier läuft alles zusammen bzw. von hier aus wird alles verteilt.

Im kleineren Umfeld sind 2 Funktionen des Liveservers interessant: Zum einen die Möglichkeit, den Datentransfer übers Netzwerk zu minimieren und zum anderen, die Erstellung einer Ergebniswebseite in „Echtzeit“.

Minimierung des Netzwerk-Datentransfers

Wenn bei einer Veranstaltung im Infield der Technical Client oder an der Zeitnahme der Timing Client per WLAN ins Netzwerk eingebunden wird, so kann dass je nach Güte und Geschwindigkeit des Netzwerks zu Problemen führen. Insbesondere, wenn die Verbindung instabil ist besteht die Gefahr, dass Daten verloren gehen und die Datenbank beschädigt wird.

Um den Timing- bzw. den Technical Client über den Liveserver mit der Datenbank zu verbinden muss als erstes der Liveserver gestartet und dort die Wettkampfdatenbank geöffnet werden.

Als nächstes muss im Programmverzeichnis von Track and Field auf den Rechnern auf denen der Timing- bzw. der Technical Client zum Einsatz kommen soll die Datei „setup.cfg“ angepasst werden. Normalerweise sieht diese Datei so aus:

```
24
noserver
MSJET:\system\system.mdb
MSJET
```

Das noserver wird nun mit der IP-Adresse bzw. dem Rechnernamen ersetzt auf dem der Liveserver läuft, so dass die Datei z.B. so aussieht:

```
24
192.168.168.10
MSJET:\system\system.mdb
MSJET
```

Als nächstes kopiert man VOR Veranstaltungsbeginn die Wettkampfdatenbank in das lokale WORK-Verzeichnis auf dem Client-Rechner. Nun kann man den Client starten und wählt als Veranstaltungsdatenbank die LOKALE Kopie der Datenbank.

Anschließend aktivieren Sie (wenn nicht automatisch geschehen) die Menüpunkte „Auto Config“ und „TCP/IP-Connection“ im Wettkampf-Menü

Dass die „Liveserver“-Version des Client aktiv ist, erkennen Sie an den zusätzlichen Buttons und Informations-Icons, die oben rechts im Fenster zu sehen sind:

22. Intern. OM und 35. Intern. FSM, am 15.05.2013

Wettkampf

15.05.2013 10:00 - Speerwurf, männliche Jugend - Vor/Endka

Gruppe: Gruppe 1 Versuch: 1 Bewerbstatus

1	405	Gjocaj Njazi	27.85	OK	5	
2	40	Taufratshofer Vinzenz	57.92	OK	2	
3	37	Jäger Kai	-	OK	4	
4	126	Vesely Jan	-	OK	3	
5	119	Frydrych Petr	61.08	OK	1	

22. Intern. OM und 35. Intern. FSM, am 15.05.2013

Wettkampf

15.05.2013 10:00 - Speerwurf, männliche Jugend - Vor/Endka

Gruppe: Gruppe 1 Versuch: 1 Bewerbstatus

Get Config Get Startlist Send Results Initialized

Connection

1	405	Gjocaj Njazi	27.85	OK	5	
2	40	Taufratshofer Vinzenz	57.92	OK	2	
3	37	Jäger Kai	-	OK	4	
4	126	Vesely Jan	-	OK	3	
5	119	Frydrych Petr	61.08	OK	1	

Technical Client: Oben ohne, unten mit Anbindung an Liveserver.

Das Zeichen, dass eine Verbindung zum Liveserver hergestellt wurde, ist die Anzeige „Connection“ mit grünem Hintergrund. Wird die Verbindung zum Liveserver unterbrochen, so ist der Hintergrund rot.

Die Buttons im Liveserver-Modus haben folgende Bedeutung:

- Get Config - Es werden die kompletten Wettkampfdaten vom Server übertragen. Je nach Anzahl der Bewerbe und Teilnehmer sowie abhängig von der Geschwindigkeit der Netzwerkanbindung kann das eine Zeit dauern.
- Get Startlist - Es wird die Startliste des aktuell aufgerufenen Wettkampfs vom Server abgerufen.
- Send Result - Die Ergebnisse des aktuellen Wettkampfs werden an den Server übermittelt.

Werden bei einer Veranstaltung Nachmeldungen auch während des Wettkampfs zugelassen, so sollte man vor dem Laden der Startliste auch die Teilnehmerdaten neu laden.

Nach dem Abrufen der Startliste, muss vor der Erfassung der Daten der aktuelle Bewerb auf „Active“ gesetzt werden - vergisst man das, so bekommt man ein entsprechendes Hinweisfenster angezeigt. Ist die Erfassung bzw. die Übernahme beendet, so setzt man den Status auf „Finished“ und sendet dann die Ergebnisse an den Server.

From:
<https://wiki.seltec-sports.net/> -

Permanent link:
https://wiki.seltec-sports.net/doku.php?id=taf_liveserver&rev=1369228014

Last update: 15.12.2013 14:07



