



FAQs: Track & Field

Einsatz des Liveservers

Den Seltec Liveserver gibt es zwar schon relativ lange, für das „breite Publikum“ ist er aber erst seit Version 2 verfügbar - es wird nun die „liveserver.exe“ mit dem T&F-Paket installiert.

Bei großen Wettkämpfen mit TV-Produktion, Info-System und Live-Internet ist der Liveserver die Schnittstelle zwischen den Systemen: Hier läuft alles zusammen bzw. von hier aus wird alles verteilt.

Im kleineren Umfeld sind 2 Funktionen des Liveservers interessant: Zum einen die Möglichkeit, den Datentransfer übers Netzwerk zu minimieren und zum anderen, die Erstellung einer Ergebniswebseite in „Echtzeit“.

Minimierung des Netzwerk-Datentransfers

Wenn bei einer Veranstaltung im Infield der Technical Client oder an der Zeitnahme der Timing Client per WLAN ins Netzwerk eingebunden wird, so kann dass je nach Güte und Geschwindigkeit des Netzwerks zu Problemen führen. Insbesondere, wenn die Verbindung instabil ist besteht die Gefahr, dass Daten verloren gehen und die Datenbank beschädigt wird.

Um den Timing- bzw. den Technical Client über den Liveserver mit der Datenbank zu verbinden muss als erstes der Liveserver gestartet und dort die Wettkampfdatenbank geöffnet werden.

Als nächstes muss im Programmverzeichnis von Track and Field auf den Rechnern auf denen der Timing- bzw. der Technical Client zum Einsatz kommen soll die Datei „setup.cfg“ angepasst werden. Normalerweise sieht diese Datei so aus:

```
24  
noserver  
MSJET:\system\system.mdb  
MSJET
```

Das noserver wird nun mit der IP-Adresse bzw. dem Rechnernamen ersetzt auf dem der Liveserver läuft, so dass die Datei z.B. so aussieht:

```
24  
192.168.168.10  
MSJET:\system\system.mdb  
MSJET
```

Als nächstes kopiert man VOR Veranstaltungsbeginn die Wettkampfdatenbank in das lokale WORK-Verzeichnis auf dem Client-Rechner. Nun kann man den Client starten und wählt als Veranstaltungsdatenbank die LOKALE Kopie der Datenbank.

Anschließend aktivieren Sie (wenn nicht automatisch geschehen) die Menüpunkte „Auto Config“ und „TCP/IP-Connection“ im Wettkampf-Menü

Dass die „Liveserver“-Version des Client aktiv ist, erkennen Sie an den zusätzlichen Buttons und Informations-Icons, die oben rechts im Fenster zu sehen sind:

The top screenshot shows the 'Wettkampf' window for '15.05.2013 10:00 - Speerwurf, männliche Jugend - Vor/Endka'. It includes a table of athletes and their results, and a 'Bewerbsstatus' dropdown menu.

Platz	Startnr.	Name	Ergebnis	Status	Reihe
1	405	Gjocaj Njazi	27.85	OK	5
2	40	Taufratshofer Vinzenz	57.92	OK	2
3	37	Jäger Kai	-	OK	4
4	126	Vesely Jan	-	OK	3
5	119	Frydrych Petr	61.08	OK	1

The bottom screenshot shows the same window but with additional buttons: 'Get Config', 'Get Startlist', 'Send Results', and a green 'Initialized' button. Below these is a green 'Connection' button. The 'Bewerbsstatus' dropdown is also visible.

Technical Client: Oben ohne, unten mit Anbindung an Liveserver.

Das Zeichen, dass eine Verbindung zum Liveserver hergestellt wurde, ist die Anzeige „Connection“ mit grünem Hintergrund. Wird die Verbindung zum Liveserver unterbrochen, so ist der Hintergrund rot.

Die Buttons im Liveserver-Modus haben folgende Bedeutung:

- Get Config - Es werden die Wettkampfstruktur vom Server übertragen.
- Get Startlist - Es wird die Startliste des aktuell aufgerufenen Wettkampfs vom Server abgerufen.
- Send Result - Die Ergebnisse des aktuellen Wettkampfs werden an den Server übermittelt.

Nach dem Abrufen der Startliste, muss vor der Erfassung der Daten der aktuelle Bewerb auf „Active“ gesetzt werden - vergisst man das, so bekommt man ein entsprechendes Hinweisfenster angezeigt. Ist die Erfassung bzw. die Übernahme der Laufergebnisse beendet, so setzt man den Status auf „Finished“ und sendet dann die Ergebnisse an den Server. Beim Technical Client also nach Abschluss des Bewerbs, beim Timing Client nach Abschluss jedes einzelnen Laufs.

— Dirk Wagner 23.05.2013 14:13

From:
<https://wiki.seltec-sports.net/> -

Permanent link:
https://wiki.seltec-sports.net/doku.php?id=taf_liveserver&rev=1387116925

Last update: **14.05.2014 17:23**

