

# FAQs: Track & Field 3

## Timing Client & FinishLynx Live-Data

### Verbindung über seriellles Kabel


Um die laufende Zeit und Live-Ergebnisse von der FinishLynx-Software an den Timing Client übertragen zu können, müssen Sie in der FinishLynx-Software eine neue „Anzeigetafel“ einrichten.

Die „Tafel“ können Sie nun auf zwei verschiedene Arten ansprechen. Entweder über eine serielle Verbindung zwischen Auswerte- und TiC-Rechner oder aber - über den Network Com Port der Lynx-Software. Bitte lesen Sie vor der Konfiguration auf jeden Fall die allgemeinen Informationen und zur Nutzung im „Waschzettel“ zur Verbindung über das NCP-Plugin. Da das NCP-Plugin allen Lynx-Nutzern ab Version 13 zur Verfügung steht (es wird kein Plugin-Installation oder extra Lizenzschlüssel benötigt), wird eher diese Verbindung statt der seriellen empfohlen.


Hier soll nun die Variante über die serielle Verbindung näher betrachtet werden. In diesem Fall müssen beide Rechner mit einem Nullmodemkabel oder einem speziellen Gender Changer zwischen den USB-Adaptern verbunden sein. Betreiben Sie Lynx und TiC auf dem gleichen Rechner so kann die „Verbindung“ auch über virtuelle Com Ports (z.B. mit der Software com0com) hergestellt werden. Bei Nutzung eines USB-Adapters muss dieser eingesteckt (und installiert) sein bevor Sie den TiC starten.

Fügen Sie im TiC unter Geräte das entsprechende Lynx Gerät für Livedata oder Livetime hinzu und stellen den Layer auf seriell. Anschließend wählen Sie den entsprechenden Com-Port aus:

- Hierfür sind die ComPorts der Rechner über ein RS232 -Nullmodemkabel (gedrehtes RX und TX) zu verbinden, alternativ können auch spezielle Gender Changer mit der gleichen Funktionalität verwendet werden
- Die serielle Anbindung kann ebenfalls genutzt werden, wenn Lynx und TiC auf dem gleichen Rechner laufen, entweder über tatsächliches Kabel oder virtuelle ComPorts



Wiederholen Sie diesen Schritt für eine weiteres Gerät z.B. Lifetime



Auf Seiten der FinishLynx Software müssen Sie der „Anzeigetafel“ „TiC“ die richtigen Verbindungsparameter zuweisen. Achten Sie dabei, dass KEINE Pause beim Seitenwechsel aktiviert

ist, da sich die Übernahme der Daten u.U. verzögern kann.

Die Parameter müssen mit denen im TiC übereinstimmen, übernehmen Sie diese von dort. Die Hinweise zur Konfiguration für laufende Zeit und Ergebnisse entsprechen der Einrichtung für das NCP und sind dort nachzulesen.

— [St. König](#) 01.04.2026 19:15

From:  
<https://wiki.seltec-sports.net/> -

Permanent link:  
[https://wiki.seltec-sports.net/doku.php?id=taf3\\_fa\\_q\\_timingclient\\_lynx\\_live](https://wiki.seltec-sports.net/doku.php?id=taf3_fa_q_timingclient_lynx_live)

Last update: **01.04.2026 17:17**

