

Der Stellplatzmanager

Softwarevoraussetzung

Der Stellplatzmanager ist, genauso wie der Timing Client und der Technical Client, ein Modul, das über den Liveserver per Netzwerk an den Server angebunden ist. \\D.h. Nach dem Start des Liveservers und des Stellplatzmanagers lädt man am Stellplatzmanager die Datenbank herunter.

Hardwareunterstützung

QR Code

Für die QR Code Erkennung benötigen Sie eine WDDM kompatible WebCam oder andere Video-Quelle. Wenn ihr Gerät in der Kameraliste angeführt wird, aber nach dem Start das Bild schwarz bleibt, installieren Sie bitte das Encoding-Pack händisch neu: Von hier downloaden:

http://www.seltec-sports.net/TAF/Encoder_en.exe Einfach immer mit weiter durchklicken und keinen Freischaltcode eingeben, die kostenlose/unregistrierte Version reicht für die QR Code Erkennung. Auch die Teilnahme am User-Experience Program ist natürlich nicht nötig.

Barcode Scanner

Für die Barcode Erkennung können Sie grundsätzlich alle Barcode Laserscanner nutzen die eine Tastatur emulieren. Dies erkennen Sie, wenn ihr Barcodescanner die gelesenen Zahlen wie eine normale Tastatur eingibt und Sie die Daten z.B. im Windows Editor angezeigt bekommen. Der Barcodescanner muss sich desweiteren mit Prefix (F12-Taste) und Postfix (Enter-Taste) konfigurieren lassen. Die Tests wurden hauptsächlich mit dem Symbol LS2208-SR20007R durchgeführt.

Bondrucker

Im Moment ist der Quittungsausdruck **NUR** auf einen Thermo-/Bondrucker möglich, welcher das ESC/POS Protokoll spricht. Dies sind vor allem Drucker von Epson. Die Tests wurden hauptsächlich mit dem Epson TM-T88V durchgeführt.

From:
<https://wiki.seltec-sports.net/> -

Permanent link:
https://wiki.seltec-sports.net/doku.php?id=taf3_regman&rev=1494590296

Last update: **12.05.2017 11:58**

