


LA.portal

Auf [LA.portal](#) finden Sie in Zukunft sämtliche Live-Ergebnisse, Ergebnislisten und Bestenlisten, welche über unsere Software-Programme Track & Field, Run und Statistics erstellt werden.



Mit Seltec LA.portal veröffentlichen Sie Ihre Wettkampfergebnisse und Bestenlisten in Zukunft auf Knopfdruck und vollautomatisch direkt aus unseren Programmen. Sie benötigen dafür keine eigene Infrastruktur (Web-Server, etc.), Zusatzsoftware oder spezielle Kenntnisse.

Mit einem einzigen Klick generieren Sie Live-Ergebnisse direkt aus Track & Field 3. Sie benötigen lediglich einen Internet-Zugang auf dem Hauptrechner im Wettkampfbüro. Da die Übertragung auf geringe Bandbreite optimiert ist, kann der Zugang sowohl per Festnetz-Internet, als auch über einen mobilen Internetzugang erfolgen.

Upload vs. Live

Auf LA.portal können Sie sowohl die Änderungen Ihrer Veranstaltung live aktualisieren oder aber Änderungen en bloc hochladen.

Upload

Vor dem ersten Upload einer Veranstaltung sollten Sie unter „Extras“ → „Einstellungen“ den Server auswählen, auf dem die Veranstaltung veröffentlicht werden soll. Für Testzwecke gibt es „LapDemo“, ansonsten „LapLive“.

Für die Veröffentlichung des aktuellen Stands der Datenbank klicken Sie im Menu „Extras“ auf „Auf LA.portal veröffentlichen“. Dann werden - bei vorhandener Internetverbindung - die Daten nach LA.portal hochgeladen. Nach erfolgreichem Upload bekommen Sie einen Link zu Ihrer Veranstaltung angezeigt. Dieser lautet z.B. <https://laportal.net/Competitions/Details/30>

Der Upload auf diese Art eignet sich z.B. zum Veröffentlichen von Meldelisten im Vorfeld der Veranstaltung oder wenn nach der Veranstaltung die Ergebnisse veröffentlicht werden sollen. Durch diesen Upload werden auch die von Statistics und LA.net benötigten Daten auf dem Server bereitgestellt.

Live

Wenn Sie Live-Ergebnisse Ihrer Veranstaltung veröffentlichen möchten, benötigen Sie eine dauerhafte Internetverbindung. Da die übermittelte Datenmenge so klein wie möglich gehalten wird, reicht dafür auch eine Verbindung via Mobilfunk.

Um den Live-Upload zu aktivieren müssen Sie am „Server“ Ihres Wettkampfbüros unter „Extras“→„Netzwerk“ den „Liveserver“ starten. Anschließend können Sie auf der selben Seite den verwendeten LA.portal-Server („Live“ oder „Demo“) auswählen und den Upload durch setzen des entsprechenden Hakens aktivieren. Nach der Aktivierung sollten Sie einmal auf „Komplett Aktualisierung“ klicken, damit am Server der aktuelle Stand der Daten bereitgestellt wird. Anschließend wird jede Datenänderung im Netzwerk auch an den LA.portal-Server geschickt.

Ein PDF mit Informationen finden Sie [hier](#)

From:

<https://wiki.seltec-sports.net/> -

Permanent link:

https://wiki.seltec-sports.net/doku.php?id=taf3_laportal&rev=1505146078

Last update: **11.09.2017 16:07**

