

Der Stellplatzmanager

Softwarevoraussetzung

Der Stellplatzmanager ist, genauso wie der Timing Client und der Technical Client, ein Modul, das über den Liveserver per Netzwerk an den Server angebunden ist.

D.h. Nach dem Start des Liveservers und des Stellplatzmanagers lädt man am Stellplatzmanager die Datenbank herunter.

Wie bei den anderen externen Modulen, finden Sie auch für den Stellplatzmanager einen Shortcut im Windows Startmenu in der gleichen Programmgruppe, in der sich auch der TAF 3-Shortcut befindet.

QR Code

Für die QR Code Erkennung benötigen Sie eine WDDM kompatible WebCam oder andere Video-Quelle. Wenn ihr Gerät in der Kameraliste angeführt wird, aber nach dem Start das Bild schwarz bleibt, installieren Sie bitte das Encoding-Pack händisch neu: Von hier downloaden:

http://www.seltec-sports.net/TAF/Encoder_en.exe Einfach immer mit weiter durchklicken und keinen Freischaltcode eingeben, die kostenlose/unregistrierte Version reicht für die QR Code Erkennung. Auch die Teilnahme am User-Experience Program ist natürlich nicht nötig.

Barcode Scanner

Für die Barcode Erkennung können Sie grundsätzlich alle Barcode Laserscanner nutzen die eine Tastatur emulieren. Dies erkennen Sie, wenn ihr Barcodescanner die gelesenen Zahlen wie eine normale Tastatur eingibt und Sie die Daten z.B. im Windows Editor angezeigt bekommen. Der Barcodescanner muss sich desweiteren mit Prefix (F12-Taste) und Postfix (Enter-Taste) konfigurieren lassen. Die Tests wurden hauptsächlich mit dem Symbol LS2208-SR20007R durchgeführt. Für diesen Scanner gibt es auch eine

Anleitung zur Konfiguration

, so dass diese fix im Scanner hinterlegt werden kann...

Bondrucker

Im Moment ist der Quittungsausdruck **NUR** auf einen Thermo-/Bondrucker möglich, welcher das ESC/POS Protokoll spricht. Dies sind vor allem Drucker von Epson. Die Tests wurden hauptsächlich mit dem Epson TM-T88V durchgeführt.

Vorbereitung

Um den Stellplatzmanager sinnvoll einsetzen zu können, müssen Sie Ihre Stellplatzkarten entweder mit QR-Code (für Webcam als Eingabemedium) oder Barcode (für Handscanner) drucken. Die

entsprechende Möglichkeit haben Sie im Bereich „Stellplatzkartendruck“ in TAF 3. Eine Nutzung ohne Scanner ist auch möglich - nur nicht so komfortabel.

Anwendung

Sie starten den Stellplatzmanager und werden - bei aktiviertem Liveserver - dazu aufgefordert, die Veranstaltungsdatenbank lokal zu speichern.

Anschließend können Sie die Druckausgabe Ihrer Veranstaltung entsprechend einrichten. Sie können unter **Extras→Einstellungen** den verwendeten Drucker auswählen und die Kopf und Fußzeile der Druckausgabe definieren. Hier können Sie sowohl je 2 Zeilen Text eingeben, als auch die Ausgabe einer (zuvor im Drucker hinterlegten) Grafik aktivieren.

Einstellungen

Drucker Bestätigen und Zurückziehen Nachmeldung Gebühren Allgemein

Drucker

Drucker: EPSON TM-T88IV Receipt

Kopf

Logo: 48, 49, ☒ drucken

Zeile 1: Süddeutsche Meisterschaften

Zeile 2: Wetzlar, 1./2. Juni 2017

Fuß

Zeile 1: Live-Ergebnisse unter

Zeile 2: <http://www.hlv.de/live>

Logo: 48, 50, ☒ drucken

Allgemein

Startnummer drucken ☒ Verein drucken ☒

Meldeleistung drucken ☒ auch wenn leer ☒

Staffelmitglieder drucken ☒ mit Namen ☒

Bemerkung bei verspäteter Abgabe: Verspätete Abgabe

Schließen

Auch das Verhalten des Stellplatzmanagers beim Bestätigen bzw. Zurückziehen einer Karte, bei Nachmeldungen und die entsprechenden Gebühren für verspätete Abgabe und Nachmeldungen können in den Einstellungen festgelegt werden.

Wenn Sie die Abgabe einer Stellplatzkarte erfassen und bestätigen wollen, können Sie

- den Barcode scannen
- den QR-Code scannen
- die ID des Barcodes über die Tastatur eingeben
- den Teilnehmer aus der Teilnehmerliste auswählen

in den ersten 3 Fällen wird die auf der Karte für die entsprechende Disziplin als abgegeben markiert, im letztgenannten werden ihnen die Meldungen des Athleten dargestellt und Sie können die entsprechende Disziplin markieren und die Karte als abgegeben bestätigen.

Ist die Karenzzeit für die Abgabe der Karten überschritten, wird die Karte als „verspätet abgegeben“ behandelt und, so eingerichtet, eine Gebühr für die Verspätung berechnet.

Für die jeweils ausgewählte Disziplin kann - bei Bedarf - der Meldewert angepasst werden. Handelt es sich um eine Staffelfkarte, kann die Reihenfolge der Läufer in der Staffel erfasst bzw. geändert werden.

Wenn alle Karten, die durch eine Person abgegeben wurden erfasst (werden im Log auf der rechten Seite angezeigt), so kann die Quittung gedruckt werden.

Meldungen, für die im Stellplatzmanager die Karten abgegeben wurde, sind dann im Startlistendialog als anwesend markiert.

Nachmeldungen

Im Stellplatzmanager können auch Nachmeldungen erfasst werden, dazu einfach neben den Feldern Teilnehmer oder Staffel auf das + klicken und die entsprechenden Angaben machen. Anschliessend kann vom entsprechenden Athleten eine Stellplatzkarte direkt vor Ort gedruckt und abgegeben werden.

Sollte das + neben den Feldern Teilnehmer und Staffel nicht vorhanden sein, so ist es wie nachfolgend gezeigt aufzufinden und zu aktivieren.

Einstellungen

Einstellungen

AllgemeinBestätigen und ZurückziehenNachmeldungGebühren

Nachmeldung

Newe Teilnehmer erlauben

☐

Newe Staffeln erlauben

☐

Nachmeldungen erlauben

☐

neue Meldung automatisch bestätigen

☒

Stellplatzkarte drucken

☐

Newe Meldung bei Team-Athlet automatisch öffnen

☐

Schliessen

From:
<https://wiki.seltec-sports.net/> -

Permanent link:
https://wiki.seltec-sports.net/doku.php?id=taf3_regman

Last update: **23.04.2024 19:55**

